

RPM

RPM Trade Guard v2.6

Manual de usuario

Herramienta de operativa manual para MetaTrader 5

Zonas OB / FVG · Estructura · Soportes y resistencias · Gestión virtual · Límite diario

Soporte: rpm.servicios@outlook.com · WhatsApp +5491128562010

Lea la sección de riesgos y el descargo de responsabilidad antes de operar en cuenta real.

Contenido

1. Qué es RPM Trade Guard
2. Requisitos e instalación
3. Puesta en marcha: H1 + M2
4. Lo que ves en el gráfico
5. El panel de operativa
6. Cómo operar paso a paso
7. SL virtual y SL del broker
8. Riesgos de conexión y cómo protegerte
9. VPS: la EA siempre encendida
10. Operar desde el celular con gestión de la EA
11. Alarmas, sonidos y silencio
12. Límite diario: disciplina automática
13. Buenas prácticas
14. Preguntas frecuentes y solución de problemas
15. Descargo de responsabilidad
16. Soporte

1. Qué es RPM Trade Guard

RPM Trade Guard es un **asistente para operar manualmente** en MetaTrader 5. No abre operaciones por su cuenta: te muestra el contexto del mercado, te avisa cuando el precio llega a tus niveles y gestiona las operaciones que vos decidís abrir.

Reúne en una sola herramienta:

- **Lectura del gráfico:** Order Blocks (OB), Fair Value Gaps (FVG), estructura (HH, HL, LH, LL, BOS, CHoCH), barridas de liquidez, soportes y resistencias de H1, H4, D1 y semanal, máximo/mínimo del día anterior y sesiones de Asia, Londres y Nueva York.
- **Ejecución rápida:** comprar o vender con un clic o con el teclado, con el lote y el stop ya calculados.
- **Gestión y disciplina:** stop loss, take profit, breakeven y trailing gestionados por la EA, stop de emergencia en el broker y un límite diario que frena las entradas cuando el día viene mal.

Pensado para scalping e intradía

Funciona en cualquier símbolo (cripto, oro, índices, forex) porque todas las distancias se calculan con el ATR, la volatilidad real del mercado. No hace falta ajustar parámetros al cambiar de activo.

2. Requisitos e instalación

Requisitos

- MetaTrader 5 en Windows (o un VPS con Windows o el VPS de MetaQuotes).
- Cuenta con cualquier broker de MT5. Recomendado: probar primero en una cuenta demo.
- Trading algorítmico habilitado en MT5.

Instalación

1. En MetaTrader 5: menú **Archivo > Abrir carpeta de datos**.
2. Entrá a **MQL5 > Experts** y copió ahí la carpeta **RPM_Trade_Guard_v2.6** (con el archivo **RPM_Trade_Guard_v2.6.ex5** adentro). Las plantillas buscan la EA en esa carpeta.
3. En MT5, en la ventana **Navegador**, clic derecho en **Asesores expertos > Actualizar**.
4. Arrastrá la EA al gráfico. En la pestaña **Común** marcá **Permitir trading algorítmico** y aceptá.
5. Verificá que el botón **Trading algorítmico** de la barra superior esté en verde.
6. En la pestaña **Expertos** (parte inferior) debe aparecer: *RPM Trade Guard v2.6 iniciado...*

Archivos de configuración

Si recibiste archivos .set (configuración) o .tpl (plantillas), los .set se cargan desde la ventana de parámetros con el botón **Cargar**, y las plantillas se copian a **MQL5 > Profiles > Templates** y se aplican con clic derecho sobre el gráfico > **Plantillas**.

3. Puesta en marcha: H1 + M2

La forma recomendada de uso son **dos gráficos del mismo símbolo**: uno de contexto y otro de entrada. Por ejemplo, H1 y M2.

1. Abrió dos gráficos del símbolo (por ejemplo BITCOIN) y ponelos uno al lado del otro (menú **Ventana > Mosaico vertical**).
2. Poné uno en H1 y el otro en M2 (o M1/M5, según tu estilo).
3. Cargá la EA en los dos gráficos.
4. Esperá unos segundos: la cabecera del panel muestra *cargando...* mientras descarga el historial (una semana en H1, 72 horas en M2). Cuando termina, dibuja todo.
5. En el gráfico donde vas a operar (normalmente M2), dejá **GESTIÓN ON**. El otro gráfico se pone en OFF automáticamente.

Los dos gráficos **se coordinan solos**: el que tiene GESTIÓN ON ejecuta los stops, y el otro muestra las mismas líneas de SL y TP, que podés mover desde cualquiera de los dos. Si cerrás el gráfico que gestiona, el otro toma la gestión a los 10 segundos.

Una sola EA por gráfico

No cargues dos veces la EA en el mismo gráfico ni la uses en dos terminales MT5 distintos sobre la misma cuenta al mismo tiempo (ver sección 9).

4. Lo que ves en el gráfico

Elemento	Cómo se ve	Para qué sirve
FVG	Rectángulo relleno con etiqueta FVG	Desequilibrio de precio creado por un movimiento fuerte. Zona donde el precio suele volver.
Order Block (OB)	Rectángulo relleno con etiqueta OB	Última vela contraria antes de un impulso. Zona de interés institucional.
Zonas de H1 en M2	Contorno punteado, sin relleno, "OB H1" / "FVG H1"	Contexto de la temporalidad mayor sin cambiar de ventana.
HH / HL / LH / LL	Texto chico en los máximos y mínimos	Lectura de tendencia: máximos y mínimos más altos o más bajos.
BOS / CHoCH	Línea punteada con texto	BOS: ruptura a favor de la tendencia. CHoCH: primera ruptura en contra (posible giro).
Barrida (\$)	Símbolo \$ en la mecha	El precio tomó liquidez por encima/debajo de un extremo y volvió: posible trampa.
Soportes / resistencias	Líneas discontinuas: H1 dorado, H4 amarillo, D1 naranja, S1 rosa	Niveles que el precio todavía no rompió. Con alarma al tocarlos.
PDH / PDL	Línea azul raya-punto-punto	Máximo y mínimo del día anterior. También con alarma.
Sesiones	Recuadros punteados ASIA, LON, NY	Rango de cada sesión. Solo en H1 o menos.
Reloj	Cuenta atrás debajo del precio	Tiempo que falta para el cierre de la vela. Se pone rojo al final.

Velas cerradas

Zonas y estructura se calculan con velas ya cerradas y se actualizan al cerrar cada vela. Las zonas que el precio atraviesa con un cierre se ocultan solas (zona mitigada).

5. El panel de operativa

1 Insignia RPM y spread

2 Vender / Comprar (precio)

3 Lote y modo LOT / %R

4 SL en ATR y TP en R

5 Gestión, BE, Trailing

6 BE YA, SL broker, Cerrar

7 Posiciones, día y estado

Parte	Qué hace
1 Insignia RPM	Clic: muestra versión y contacto de soporte. A la derecha, símbolo y spread; "spr ALTO" en ámbar si el spread está alto. Arrastrando la cabecera movés el panel; el botón - lo minimiza.
2 SELL / BUY	Abren a mercado con un clic. Muestran el lote y el precio (las 3 últimas cifras grandes). Al pasar el mouse se ven en el gráfico el SL y TP que va a tener la operación.
3 Lote	- / + o escribir el valor. LOT = lote fijo; %R = el lote se calcula para arriesgar ese % de tu capital.
4 SL x ATR / TP R	Distancia del stop en múltiplos de volatilidad (ATR) y objetivo en múltiplos del riesgo (R). TP 0 = sin TP.
5 GESTIÓN / BE / TRAIL	GESTIÓN: este gráfico gestiona las operaciones. BE: breakeven automático. TRAIL: trailing stop. Azul = activo.
6 BE YA / SL BRK / CERRAR	BE YA: lleva el stop a breakeven ahora. SL BRK: stop de emergencia en el broker (azul = activo). CERRAR: cierra todo el símbolo (pide un segundo clic: "OK?").
7 Información	Operaciones abiertas y resultado en dinero y en R; resumen del día; quién gestiona o motivo de bloqueo.

Atajos de teclado

- **Shift + B**: comprar. **Shift + S**: vender. **Shift + C** dos veces: cerrar todo.
- El gráfico tiene que estar seleccionado (clic sobre él). Mantener la tecla apretada no repite órdenes.

Idioma

En el parámetro **InpLanguage** elegís **Español o English**. Cambia el idioma del panel, los avisos y los mensajes de la pestaña Expertos. En inglés, por ejemplo, BE YA pasa a **BE NOW**, GESTION a **MANAGE** y CERRAR a **CLOSE**.

Botón de silencio

En la esquina inferior derecha de cada gráfico hay un parlante. Con un clic silenciás **todos** los sonidos de ese gráfico (se ve tachado y en rojo). Útil para escuchar solo el gráfico donde operás.

6. Cómo operar paso a paso

1. Mirá el contexto en H1: zonas, estructura, niveles y sesión activa.
2. Esperá el precio en una zona o nivel. Si configuraste alarmas, el toque suena solo.
3. Ajustá lote o riesgo (%R), SL x ATR y TP R si hace falta.
4. Pasá el mouse sobre BUY o SELL para ver dónde quedarían el stop y el objetivo.
5. Hacé clic (o Shift+B / Shift+S). La operación se abre y aparecen en el gráfico las líneas de SL (roja) y TP (verde) con su resultado en dinero y en R.
6. Para mover el SL o el TP: doble clic sobre la línea y arrastrala. Si la soltás del lado equivocado del precio, vuelve a su lugar.
7. Al llegar a 0.55R el stop pasa solo a breakeven + 0.08R (si BE está activo). Suena un tick.
8. La operación se cierra sola al tocar el SL o el TP virtual, o la cerrás vos con CERRAR.

Quitar el TP

Si querés dejar correr la operación sin objetivo, borra la línea verde del TP (seleccionala y tecla Supr). La línea del SL no se puede borrar: vuelve a aparecer, para que nunca quedes sin stop.

Operaciones abiertas desde MT5 o el celular

Si abrís una operación del mismo símbolo sin usar el panel (botón de MT5, app del celular), la EA la adopta: usa su SL/TP si los tiene, o le crea un SL por ATR, y la gestiona igual que las demás.

7. SL virtual y SL del broker

La EA trabaja con **stops virtuales**: el SL y el TP operativos los guarda la EA y, cuando el precio los toca, cierra la operación con una orden a mercado. Además pone un **SL de emergencia** en el broker, lejos, como red de seguridad.

	SL virtual (EA)	SL del broker
Dónde vive	En tu MetaTrader (la EA)	En el servidor del broker
Funciona con MT5 cerrado o sin internet	No	Sí
Distancia mínima del broker	Sin límite: BE y trailing muy ajustados	Respetar el mínimo del broker (en BTC suele ser grande)
Visible para el broker	No	Sí
Se mueve arrastrando la línea	Sí	Sí (desde MT5)
Ejecución	Orden a mercado al tocarse (puede haber deslizamiento)	Orden stop en el servidor (también puede deslizar con gaps)

El SL de emergencia (botón SL BRK)

- Se coloca automáticamente a **3 veces** la distancia del SL virtual, respetando la distancia mínima que exige el broker.
- Solo actúa si la EA no pudo cerrar antes (MT5 cerrado, PC apagada, corte de internet).
- Si arrastras el SL virtual más lejos que el de emergencia, este también se aleja.
- Con SL BRK apagado se quita de las operaciones del panel (pide confirmación). No toca operaciones abiertas fuera del panel.

Recomendación

Mantén **SL BRK activo** siempre que operes en cuenta real, salvo que la EA corra en un VPS confiable. Sin él, una desconexión te deja sin ningún stop en el mercado.

8. Riesgos de conexión y cómo protegerte

Toda la gestión virtual (SL, TP, breakeven, trailing, límite diario) depende de que **MetaTrader esté abierto, conectado y con la EA activa**. Si alguna de esas cosas falla, las operaciones abiertas quedan solo con lo que haya en el servidor del broker.

Situaciones de riesgo

- Cortes de internet o de luz.
- La PC se suspende, se reinicia por actualizaciones o se apaga.
- Cerrar MetaTrader con operaciones abiertas.
- Deshabilitar el botón Trading algorítmico.
- Quitar la EA del gráfico o cambiar de perfil.
- Desconexión del servidor del broker.

Cómo protegerte

- Mantener **SL BRK activo** (stop de emergencia en el broker).
- Usar un **VPS** para que MT5 y la EA estén encendidos las 24 horas (sección 9).
- Configurar Windows para que no se suspenda mientras operas.

- Revisar la esquina inferior derecha de MT5: el indicador de conexión debe mostrar tráfico (no "Sin conexión").
- No cerrar MT5 con operaciones abiertas si no tenés VPS ni SL de emergencia.

9. VPS: la EA siempre encendida

Un VPS es una computadora remota que está encendida y conectada todo el tiempo. Corriendo MT5 con la EA en un VPS, la gestión virtual sigue funcionando aunque apagues tu PC.

Opción A: VPS de MetaQuotes (integrado en MT5)

1. En el Navegador de MT5, hacé clic derecho sobre tu cuenta > **Registrar un servidor virtual**, y elegí el servidor más cercano al broker.
2. Con los gráficos y la EA ya configurados, hacé la **migración** (Sincronizar expertos, indicadores y gráficos).
3. Verificá en el registro del VPS (Diario) que la EA se inició.

Importante con el VPS de MetaQuotes

- En el VPS no se ve el panel ni suenan alarmas: la EA trabaja "en segundo plano". La gestión de stops, breakeven, trailing, límite diario y adopción de operaciones **sí funciona**.
- Después de migrar, **desactivá el Trading algorítmico en tu MT5 local** (o quitá la EA localmente) para que no gestionen dos terminales a la vez sobre las mismas operaciones.
- Cada vez que cambies parámetros en tu MT5 local, hay que volver a migrar.

Opción B: VPS con Windows (proveedor externo)

Instalás MT5 completo en el VPS y te conectás por Escritorio remoto. Ves el panel, las alarmas y todo igual que en tu PC. En este caso no uses la EA en tu PC al mismo tiempo sobre la misma cuenta.

10. Operar desde el celular con gestión de la EA

Con la EA corriendo en un VPS (o en una PC siempre encendida), podés **abrir operaciones desde la app de MetaTrader 5 en el celular** y dejar que la EA las gestione.

1. Verificá que en la EA esté activo **InpManageManual = true** (viene activo por defecto).
2. Abrió la operación desde la app, en el mismo símbolo donde está la EA.
3. Si le ponés SL/TP en la app, la EA los toma como niveles virtuales. Si no, crea un SL a 1.5 x ATR y un TP en 2R.
4. Desde ahí la EA aplica breakeven, trailing y cierre virtual como a cualquier otra operación.

A tener en cuenta

- Desde el celular solo ves el SL/TP del broker, no los virtuales.
- La EA toma el SL/TP de la app una sola vez, al adoptar la operación. Si después los cambiás en la app, mové también la línea en el gráfico (o confirmá por el registro de la EA).
- Las operaciones abiertas desde el celular no reciben SL de emergencia automático: si querés esa protección, ponele un SL en la app.
- Para recibir las alarmas de niveles en el celular: activá **InpAlertPush** y cargá tu MetaQuotes ID en MT5 (Herramientas > Opciones > Notificaciones).

11. Alarmas, sonidos y silencio

Evento	Sonido por defecto	Se puede desactivar
El precio toca un soporte/resistencia o PDH/PDL	alert.wav	Por nivel (Alerta de cada nivel) o InpAlertSound
Cierre por SL o TP virtual	ok.wav	InpCloseSoundFile vacío
Paso a breakeven (automático o BE YA)	tick.wav	InpBESound
Apertura de sesión Asia / Londres / NY	request.wav	InpSessionSound
Bloqueo por límite diario	alert.wav	InpAlertSound

- La alarma de un nivel suena **una vez por toque**; se vuelve a armar cuando el precio se aleja.
- La línea tocada se engrosa unos segundos para que la identifiques.
- El **parlante** de cada gráfico silencia todos sus sonidos. Los sonidos propios de MT5 (ejecución de ordenes, etc.) se configuran en Herramientas > Opciones > Eventos.

12. Límite diario: disciplina automática

El límite diario **bloquea nuevas entradas** desde el panel y los atajos cuando se cumple cualquiera de estas condiciones:

Condición	Por defecto	Parámetro
Pérdida del día (cerradas + flotante)	2% del balance inicial del día	InpMaxDailyLossPct / InpMaxDailyLossMoney
Cantidad de operaciones del día	10	InpMaxDailyTrades
Pérdidas seguidas	3	InpMaxConsecLosses

- Al bloquearse: suena una alarma, los botones se ponen grises con **BLOQUEADO** y el panel muestra el motivo en rojo.
- Al llegar a la **pérdida máxima** cierra las posiciones del símbolo (InpCloseOnLossLimit).
- Se libera a la hora de reinicio (InpDayResetHour, por defecto medianoche del servidor). Reiniciar MT5 no lo levanta.
- Cuenta **toda la cuenta**, todos los símbolos.
- No puede impedir que abras desde otras herramientas de MT5; opcionalmente puede cerrarlas (InpCloseWhenLocked).

Por qué usarlo

La mayoría de los días malos se vuelven muy malos por seguir operando después de varias pérdidas. El límite diario toma esa decisión por vos, antes de que el enojo la tome.

13. Buenas prácticas

- **Probá primero en demo** al menos varios días, con los mismos gráficos y parámetros que vas a usar en real.
- Definí tu riesgo por operación en %R (por ejemplo 0.5% - 1%) en lugar de un lote fijo.
- Mantené **SL BRK** activo, o usá un VPS.
- Dejá activo el **límite diario** y no lo desactives "solo por hoy".
- Respetá el **aviso de spread**: en noticias o apertura de mercado el spread puede multiplicarse.

- Evitá operar en los minutos previos y posteriores a noticias de alto impacto.
- Usá un solo gráfico gestor por símbolo y una sola terminal sobre la cuenta.
- Guardá tu configuración en archivos .set y tus gráficos en plantillas.
- Revisá la pestaña **Expertos**: ahí queda registrado cada cierre, cada movimiento de stop y cada bloqueo.
- Llevá un registro de tus operaciones y revisalo semanalmente.

14. Preguntas frecuentes y solución de problemas

Problema	Qué revisar
No aparece el panel ni los dibujos	Que la EA esté cargada (sombrero arriba a la derecha) y el botón Trading algorítmico en verde. Mirá la pestaña Expertos por mensajes.
Dice "cargando..." mucho tiempo	El broker está enviando el historial. Si a los 30 s no termina, dibuja con lo disponible. Revisá Herramientas > Opciones > Gráficos > Max. barras en gráfico.
No se ven las sesiones	Solo se dibujan en H1 o menos. En M1-M5 una sesión es más ancha que la pantalla: se ven sus líneas de máximo/mínimo.
El botón BUY/SELL no abre	Límite diario activo (BLOQUEADO), spread alto con bloqueo activado, Trading algorítmico apagado o mercado cerrado.
La operación no se cerró al tocar el SL	La EA tiene que estar corriendo en el gráfico con GESTIÓN ON. Verificá la conexión y que no haya "SIN GESTIÓN ACTIVA" en el panel.
El spread muestra 0	Algunos brokers cotizan precio único en demo; la EA usa el spread que informa el broker.
Quiero cambiar los sonidos	Poné el nombre de cualquier archivo .wav de la carpeta Sounds de MT5 en el parámetro correspondiente.
No suena nada	Revisá el parlante del gráfico (tachado = silenciado) y el volumen de Windows.

15. Descargo de responsabilidad

El trading de instrumentos financieros apalancados (CFD, forex, criptomonedas, índices, materias primas) conlleva un **alto riesgo** y puede no ser adecuado para todos los inversores. Podés perder parte o la totalidad del capital depositado.

- RPM Trade Guard es una **herramienta de apoyo** a la operativa manual. No es un asesor financiero, no da recomendaciones de inversión y no garantiza resultados ni ganancias.
- Todas las decisiones de compra y venta son tomadas por el usuario, que es el único responsable de sus operaciones y de sus resultados.
- Los resultados pasados, propios o de terceros, no garantizan resultados futuros.
- El software se entrega "tal cual". Su funcionamiento depende de factores externos fuera de nuestro control: conexión a internet, estado de la PC o del VPS, servidores del broker, condiciones de ejecución, deslizamientos, gaps y spreads.
- Los stops virtuales requieren que MetaTrader esté funcionando y conectado. El usuario es responsable de mantener la protección adecuada (SL de emergencia, VPS) según su situación.
- Se recomienda probar la herramienta en cuenta demo antes de usarla en cuenta real y operar solo con capital que se esté dispuesto a perder.

- RPM Servicios no se responsabiliza por pérdidas directas o indirectas derivadas del uso, mal uso o imposibilidad de uso del software.

Al utilizar RPM Trade Guard el usuario declara haber leído y aceptado este descargo de responsabilidad.

16. Soporte

Ante cualquier duda de instalación, configuración o funcionamiento:

Correo	rpm.servicios@outlook.com
WhatsApp	+5491128562010

Para agilizar la ayuda, enviá: versión de MetaTrader, broker, símbolo y temporalidad, una captura del gráfico y el texto de la pestaña **Expertos** del momento del problema.